

2927**Toppi**

Koko:	S	(M)	L	(XL)	XXL	
Vartalonympäryys:	89	(96)	104	(111)	118	Cm
Pituus:	56	(58)	60	(62)	64	Cm

Lanka: Cewec Bamboo Jazz (50% puuvilla, 50 % bambu, 50 g = 132,5 m)

Langanmenekki:

Bamboo Jazz väri 217 4 (5) 5 (6) 6 kerää

Puikot: Pyöröpuikko nro 3 ja 4

Tiheys: 22 s x 30 krs sileää oikeaa puikoilla nro 4 = 10 x 10 cm
Lyhenteet: s = silmukka, krs = kerros, o = oikea, n = nurin, yht = yhteen

Miehusta: Luo 214 (232) 250 (268) 286 s pyöröpuikolle nro 3. Neulo suljettuna 5 (5½) 6 (6½) 6½ cm 1o,1n-joustinta. Vaihda työhön pyöröpuikko nro 4. Jatka neuloen suljettuna sileää oikeaa ja kavenna tasavälein 1. krs:lla 18 (20) 22 (24) 26 s = työssä on jäljellä 196 (212) 228 (244) 260 s. Laita s-merkki krs:n alkuun ja toisen sivusauman kohdalle. Neulo kunnes työn korkeus on 30 (31) 32 (33) 34 cm ja lopeta viimeinen krs 7 s:n päähän krs:n lopusta. Päätä kädenteitä varten seuraavasti: Päätä krs:n viimeiset 7 s ja seuraavan krs:n alun ensimmäiset 7 s (= yhteensä 14 s), neulo 7 s:n päähän vastakkaisen sivun s-merkistä, päätä seuraavat 14 s ja neulo krs loppuun. Neulo taka- ja etukappale erikseen valmiiksi tasona - 84 (92) 100 (108) 116 s kumpaakin kappaletta varten.

Takakappale: Lanka on nyt takakappaleen reunassa. Neulo krs nurin ja päätä krs:n ensimmäiset 5 s kädentien reunassa. Päätä seuraavan op:n krs:n alussa kädentien reunassa 5 s ja neulo krs oikein loppuun. Neulo seuraava krs nurin. Aloita kavennukset seuraavalla op:n krs:lla: Neulo 2 o, nosta 1 s o neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, neulo kunnes puikolla on jäljellä 4 s, 2 o yht ja 2 o. Käänny ja neulo seuraava krs nurin. Toista näitä 2 krs:ta 14 (16) 18 (20) 22 kertaa. Toista edelleenkin kavennuksia kummassakin reunassa, mutta päätä seuraavalla op:n krs:lla pääntietä varten keskimmäiset 32 (36) 40 (44) 48 s. Neulo kumpikin 6 s:n puoli erikseen valmiiksi.

Takakappaleen vasen puoli: Käänny ja neulo seuraava krs nurin.

Kavennus seuraavalla op:n krs:lla: Neulo 2 o, 2 o yht ja 2 o = 5 s. Neulo seuraava krs nurin.

Kavennus seuraavalla op:n krs:lla: Neulo 1 o, 3 o yht ja 1 o = 3 s. Neulo seuraava krs nurin.

Käänny ja neulo 3 s o yht = 1 s. Katkaise lanka ja vedä viimeisen s:n läpi.

Takakappaleen oikea puoli: Aloita op:n krs:lla ja kavenna seuraavasti: Neulo 2 o, nosta 1 s o neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli ja 2 o = 5 s. Neulo seuraava krs nurin.

Kavennus seuraavalla op:n krs:lla: Neulo 1 o, nosta 1 s o neulomatta, 2 o yht, vedä nostettu s yhteenneulottujen yli ja 1 o = 3 s. Neulo seuraava krs nurin.

Käänny ja nosta 1 s o neulomatta, 2 o yht ja vedä nostettu s yhteenneulottujen yli = 1 s. Katkaise lanka ja vedä viimeisen s:n läpi.

Etukappale: Laita s-merkki etukappaleen keskikohtaan.

Etukappaleen vasen puoli: Kiinnitä lanka kädentien reunaan. Päätä kädentien reunassa ensimmäiset 5 s, neulo 4 s:n päähän keskietumerkistä, neulo 2 s o yht (= V-pääntien kavennus) ja 2 o. Käänny ja neulo seuraava krs nurin. Aloita seuraavalla op:n krs:lla kavennukset kädentien reunassa: Neulo 2 o, nosta 1 s o neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli ja neulo kunnes puikolla on jäljellä 4 s, 2 o yht (= V-pääntien kavennus) ja 2 o. Neulo seuraava krs nurin. Toista näitä 2 krs:ta yhteensä 15 (17) 19 (21) 23 kertaa = työssä on jäljellä 6 s (kaikki koot samoin). Neulo seuraava krs nurin.

Kavenna seuraavalla op:n krs:lla: Neulo 2 o, 2 o yht ja 2 o = 5 s. Neulo seuraava krs nurin.

Kavenna seuraavalla op:n krs:lla: Neulo 1 o, 3 o yhteen ja 1 o = 3 s. Neulo seuraava krs nurin.

Käänny ja neulo 3 s o yht = 1 s. Katkaise lanka ja vedä viimeisen s:n läpi.

Etukappaleen oikea puoli: Kiinnitä lanka etukappaleen keskikohtaan V-pääntien reunaan. Neulo 1. op:n krs seuraavasti: Neulo 2 o, nosta 1 s o neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli (= V-pääntien kavennus), neulo krs oikein loppuun. Käänny. Päätä kädentien reunassa ensimmäiset 5 s ja neulo krs nurin loppuun.

Käänny. Neulo 2 o, nosta 1 s o neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli (= V-pääntien kavennus), neulo oikein kunnes puikolla on jäljellä 4 s, 2 o yht (= kavennus kädentien reunassa) ja 2 o. Käänny ja neulo seuraava krs nurin. Toista näitä 2 krs:ta yhteensä 15 (17) 19 (21) 23 kertaa = työssä on jäljellä 6 s (kaikki koot samoin). Neulo seuraava krs nurin.

Kavenna seuraavalla op:n krs:lla: Neulo 2 o, nosta 1 s o neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli ja 2 o = 5 s. Neulo seuraava krs nurin.

Kavenna seuraavalla op:n krs:lla: Neulo 1 o, nosta 1 s o neulomatta, 2 o yht, vedä nostettu s yhteenneulottujen yli ja 1 o = 3 s. Neulo seuraava krs oikein.

Käänny, nosta 1 s o neulomatta, 2 o yhteen ja vedä nostettu s yhteenneulottujen yli = 1 s. Katkaise lanka ja vedä viimeisen s:n läpi.

Oikea olkain: Poimi s:t olkainta varten pyöröpuikolle nro 3 seuraavasti: Kiinnitä lanka vasemman sivusauman 1. s:aan = 1. s. Poimi 42 (44) 46 (48) 50 s, n. 1 s jokaisesta s:sta ja 1 s jokaiselta krs:lta takakappaleen yläosasta, luo 55 (59) 63 (67) 71 s, jatka poimien etukappaleen reunasta 44 (46) 48 (50) 52 s, 1. s kappaleen yläkulmasta ja loput s:t kädentien reunasta aina s:oiden poimimisen aloituskohtaan asti, n. 1 s jokaiselta krs:lta ja 1 s jokaisesta s:sta = yhteensä 142 (150) 158 (166) 174 s.

Neulo 1 krs nurin. Neulo reikäkrs: *Neulo 2 o yht, lk*, toista * - * koko krs:n ajan.
Neulo 1 krs nurin. Neulo 1 krs oikein.
Neulo 9 suljettuna krs 1o,1n-joustinta (kaikki koot samoin). Päätä s:t seuraavalla krs:lla neuloen joustinta.

Vasen olkain: Poimi s:t vastakkaisessa järjestyksessä kuin oikeaa olkainta varten.
Neulo kuten oikea olkain.

Pääntienreunus ja olkainten sisempi reunus: Poimi pyöröpuikolle nro 3 s:t pääntieltä ja olkaimista. Aloita takakappaleen yläkulmasta, poimi 55 (59) 63 (67) 71 s, 1 s jokaisesta vasemman olkaimen s:sta, poimi 41 (43) 45 (47) 49 s V-pääntien vasemmasta reunasta, n. 1 s jokaiselta krs:lta aina V-pääntien pohjaan asti (poimi yksi silmukka V-pääntien keskikohdasta, jotta keskelle eteen ei muodostu reikää). Laita s-merkki keskimmäiseen s:aan. Poimi V-pääntien oikeasta reunasta 41 (43) 45 (47) 49 s, n. 1 s jokaiselta krs:lta, poimi oikean olkaimen s:oista 55 (59) 63 (67) 71 s, 1 s jokaisesta s:sta ja poimi lopuksi takakappaleen yläosasta 38 (42) 46 (50) 54 s, n. 1 s jokaisesta s:sta takakappaleen yläkulmaan asti = 232 (248) 264 (280) 296 s.

Neulo 1 krs nurin. Neulo reikäkrs: *Neulo 2 o yht, lk*, toista * - * koko krs:n ajan.
Neulo V-pääntien keskisilmukka + 1 s ennen keskisilmukkaa neulotaan o yhteen ja keskisilmukan mol. puolin tehdään langankierrot.
Neulo 1 krs nurin.

Neulo 1 krs oikein, mutta kavenna 1 s keskisilmukan mol. puolin seuraavasti: Neulo oikein 2 s:n päähän merkkisilmukasta, nosta 1 s o neulomatta, 1 o, vedä nostettu silmukka neulotun yli, 1 o (= merkkisilmukka), 2 o yht ja neulo krs loppuun oikein. Jatka neuloen suljettuna 9 krs 1o,1n-joustinta ja tee samalla kavennukset V-pääntien keskikohdassa ohjeen mukaisesti.

Huom! 1. s neulotaan nurin, jotta V-pääntien keskimäinen merkkisilmukka tulee neulotuksi oikein.

Joustimen 2. krs:lla kavennetaan V-pääntien merkkisilmukan mol. puolin seuraavasti: Neulo joustinta 2 s:n päähän merkkisilmukasta, nosta 1 s o neulomatta, 1 o, vedä nostettu silmukka neulotun, 1 o (= merkkisilmukka), 2 o yht, neulo joustinta krs:n loppuun asti.

3. krs: Neulo joustinta, oikeat s:t oikein, nurjat nurin.

Joustimen 4. krs:lla kavennetaan V-pääntien merkkisilmukan mol. puolin seuraavasti: Neulo joustinta 2 s:n päähän merkkisilmukasta, 2 n yht, 1 o (= merkkisilmukka), 2 n yht, neulo joustinta krs:n loppuun asti.

5. krs: Neulo joustinta, oikeat s:t oikein, nurjat nurin.

Toista 2., 3., 4., 5. krs vielä kerran.

Päätä s:t seuraavalla krs:lla neuloen joustinta ja kavenna samalla merkkisilmukan mol. puolin neulomalla 2 s nurin yhteen.

Viimeistely: Päättelö kaikki langanpäät np:lle. Kostuta työ kevyesti.

Suunnittelu ja ohje: Stine Hoelgaard Johansen