

1640 Pusero

Koko: S (M) L (XL) XXL

Vartalonympäryys: 88 (96) 104 (116) 128 cm

Pituus: 57 (58) 59 (60) 61 cm

Langat: Cewec ANISIA (76% mohair, 24% polyamidi - 25g = 235m)
ja
Cewec LINEA (37% viskoosi, 34% pellava, 29% puuvilla -
50g = 215m)

Langanmenekki:

ANISIA väri 31 4 (4) 5 (5) 6 kerää

LINEA väri 25 4 (5) 6 (6) 7 kerää

Puikot: Pyöröpuikko nro 4½ mm (40 ja 60 cm)

Tiheys: 20 s joustinneuletta puikoilla nro 4½ = 10 cm
Mikäli tiheys ei täsmää, vaihda työhön pienemmät tai isommat puikot.

Lyhenteet: s = silmukka, krs = kerros, o = oikein, n = nurin, yht =
yhteen

HUOM: Pusero neulotaan alhaalta ylöspäin, kaarroke raglan-
kavennuksilla.
Pusero neulotaan 2-krt. langalla, Anisia + Linea

Joustinneule: **1. krs:** 1 o, *2 n, 2 o*, toista *-* kunnes puikolla on jäljellä
(toista) 1 s, 1 o
2. krs: oikein

Pitsineule: Kts ruutupiirros

Miehusta: Luo 176 (192) 208 (232) 256 s pyöröpuikolle nro 4 ½ (60cm). Neulo 1 krs
oikein ja laita s-merkit seuraavasti: Laita s-merkki (krs:n alku), 88 (96) 104 (116)
128 o, laita s-merkki (sivusauma), 88 (96) 104 (116) 128 o.
Neulo suljettuna joustinta kunnes työn korkeus on 35 cm. Päätä kädenteitä varten
seuraavasti: Päätä 3 (3) 4 (4) 5 s, neulo 3 (3) 4 (4) 5 s:n päähän seuraavasta s-
merkistä, päätä 6 (6) 8 (8) 10 s, neulo 3 (3) 4 (4) 5 s:n päähän seuraavasta s-
merkistä, päätä 3 (3) 4 (4) 5 s (= työssä on nyt jäljellä 82 (90) 96 (108) 118 s sekä
etu- että takakappaletta varten). Jätä työ odottamaan.

Hihat: Luo 65 (69) 73 (75) 77 s pyöröpuikolle nro 4 ½ (40 cm). Laita s-merkki (krs:n
alku). Neulo 1 krs oikein ja jatka neuloen pitsineuletta (kts ruutupiirros) seuraavasti:
mallineuletta 2 (4) 1 (2) 3 r, 61 (61) 71 (71) 71 s:lla, 2 (4) 1 (2) 3 o. Jatka neuloen,
kunnes hihan pituus on n. 38 cm, lopeta joko ruutupiirroksen 7. tai 15. krs:n jälkeen.
Päätä seuraavasti: Päätä 3 (3) 4 (4) 5 s, neulo 3 (3) 4 (4) 5 s:n päähän s-merkistä,

päätä 3 (3) 4 (4) 5 s (= 59 (63) 65 (67) 67 s). Jätä työ odottamaan ja neulo toinen hiha samalla tavalla.

Kaarroke: Neulo kaikilla s:oilla joustinta! Ota kaikki kappaleet samalle pyöröpuikolle: Laita s-merkki (krs:n alku), 82 (90) 96 (108) 118 s (takakappale), laita s-merkki, 59 (63) 65 (67) 67 s (vasen hiha), laita s-merkki, 82 (90) 96 (108) 118 s (etukappale), laita s-merkki, 59 (63) 65 (67) 67 s (oikea hiha) (laita krs:n alkuun erivärinen s-merkki).

Jatka neuloen joustinta, neulo ensin 4 krs:ta ja aloita sen jälkeen raglan-kavennukset:

1. krs: *1 o, 2 o yht, neulo joustinta 3 s:n päähän seuraavasta s-merkistä, 2 s kiertäen o yht, 1 o, siirrä s-merkki*, toista *-* koko krs:n ajan (= krs:lla on kavennettu 8 s)

2. krs: *1 o, neulo joustinta 1 s:n päähän seuraavasta s-merkistä, 1 o, siirrä s-merkki*, toista *-* koko krs:n ajan.

Toista näitä 2 krs:ta yhteensä 23 (24) 25 (26) 27 kertaa (= 98 (114) 122 (142) 154 s).

Neulo 1 krs ja kavenna samalla tasavälein s-luvuksi 90 (100) 110 (110) 120 s. Päätä s:t neuloen oikein.

Viimeistely: Ompele kainalosaumat. Päättele kaikki langanpäät np:lle. Pese neule ja levitä kuivumaan pyyheliinan päälle annettujen mittojen mukaan. Katso pesuohjeet vyötteestä.

Suunnittelu ja ohje: Strombski