

YARN BY  
**CEWEC**  
**CPH**  
SINCE 1923

**BARBARA**

**MALLI 4919**



<b>KOKO</b>	<b>(XS-S)</b>	<b>M</b>	<b>(L-XL)</b>
<b>VARTALONYMPÄRYYS, CM ENNEN PESUA</b>	(107)	126	(145)
Vartalonympäryys <b>pesun jälkeen</b>	(93)	110	(129)
<b>PITUUS, CM ENNEN PESUA</b>	(57)	59	(61)
Pituus <b>pesun jälkeen</b>	(53)	55	(57)

**LANGANMENEKKI**

väri 21	(5)	7	(9) kerää
---------	-----	---	-----------

**LANKA**

CEWEC Jeans (100% kierrätyspuuvilla) 50 g = 155 m

**PUIKKOSUOSITUS**

Pyöröpuikot nro 3 ja 3½ - 80 cm

**TIHEYS**

19 s x 38 krs = 10 x 10 cm mallineuletta puikoilla nro 3½ ennen pesua

22 s x 30 krs = 10 x 10 cm i mallineuletta puikoilla nro 3½ pesun jälkeen

# OHJE

## INFO

Barbara on kauluksellinen pitsineulepusero, 3 napilla. Puserossa on moderni-ilmeinen laskettu olkalinja ja ommellut hihat.

Pusero neulotaan suljettuna pyöröpuikoilla, alhaalta ylöspäin aina kädenteille asti. Sen jälkeen taka- ja etukappaleet joustinreunuksin sekä napinlöpikaitale neulotaan erikseen valmiiksi ja lopuksi poimitaan silmukat kaulusta varten.

Hihat neulotaan ja kiinnitetään paikoilleen viimeiseksi.

Pusero on erittäin väljä ennen pesua, mutta kutistuu pesussa annettuihin mittoihin.

On tärkeää lukea ohje läpi ennen neulomisen aloittamista, sillä useassa kohdassa neulotaan eri asioita samaan aikaan.

## LYHENTEET

s = silmukka, krs = kerros, o = oikein, n = nurin, yht. = yhteen, rs = reunasilmukka, ylivetokavennus = nosta 1 s neulomatta oikein, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, lv = vasemmalle kääntyvä lisäys (neulotaan kahden s:n väliseen lankalenkkiin), lo = oikealle kääntyvä lisäys (neulotaan kahden s:n väliseen lankalenkkiin).

## MIEHUSTA

Luo (204) 240 (276) s pyöröpuikolle nro 3 ja neulo suljettuna joustinta 1 n \*1 o, 2 n\* kunnes puikolla on jäljellä 2 s, 1 o, 1 n. Toista \* - \* kunnes joustimen korkeus on 4 cm.

Vaihda työhön pyöröpuikko nro 3½, laita s-merkki krs:n alkuun ja neulo mallineuletta seuraavasti:

1. krs: \*n, ylivetokavennus, lk\*, toista \* - \* koko krs:n ajan. (Oikeiden s:oiden tulee sopia yhteen joustimen oikeiden s:oiden kanssa).

2. krs: 1 n, \*1 o, 2 n\*, toista \* - \* koko krs:n ajan. (Oikeiden s:oiden tulee sopia yhteen joustimen ja 1. krs:n oikeiden s:oiden kanssa). Neulo 2 viimeistä s:aa 1 o, 1 n.

3. krs: \*lk, 2 o yht., 1 n\*, toista \* - \* koko krs:n ajan. (Oikean s:n tulee sopia yhteen aiempien krs:ten oikeiden s:oiden kanssa).

4. krs: Neulo kuten 2. krs. (Oikeiden s:oiden tulee sopia yhteen aiempien krs:ten oikeiden s:oiden kanssa). Toista krs:ia 1-4 kunnes työn korkeus on 37 cm, tai se on halutun pituinen ennen (20) 22 (24) cm:n korkuisia kädenteitä.

Jaa työ 2 yhtä suureen osaan etu- ja takakappaletta varten, (102) 120 (138) s, ensimmäinen ja viimeinen s on nurja silmukka ja jatkossa rs. Ensimmäinen ja viimeinen silmukka neulotaan tästä lähtien oikein jokaisella krs:illa. Jatka neuloen tasona.

Jätä etukappaleen s:t odottamaan ja neulo takakappale valmiiksi.

## TAKAKAPPALE

Jatka neuloen mallineuletta, oikeat s:t oikein, nurjat nurin, kunnes kappaleen korkeus on 2 cm vähemmän kuin annettu valmis pituus ennen pesua.

Op:n krs:t neulotaan kuten 1. ja 3. krs, lukuunottamatta rs:oitaa.

Np:n krs:t neulotaan kuten 2. krs, mutta käänteisesti. 1 rs, \*1 n, 2 o\*, toista \* - \* koko krs:n ajan, viimeinen s on rs.

Jätä pääntietä varten keskimmäiset (30) 32 (34) s s-pitäjälle ja neulo kumpikin puoli erikseen valmiiksi.

Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs:illa 2,1 s = työssä on jäljellä olkaa varten (33) 41 (49) s, joilla neulotaan kunnes työn on annettun valmiin pituuden mittainen. Jätä s:t odottamaan s-pitäjälle.

Neulo toinen puoli peilikuvaksi.

## ETUKAPPALE

Neulo 1 cm, jaa työ halkiota varten 8 s:n napinlöpikaitaleella, joka neulotaan 1x1-joustinta. Aloita oikeasta reunasta.

Neulo seuraavalla krs:illa, joka on op:n krs, (47) 56 (65) s:aa oikeat s:t oikein, nurjat nurin, seuraavat 8 s oikein ja lisää samalla s:oiden välisiin lankalenkkeihin seuraavasti: neulo 2 o, lisää 1 s neuloen lankalenkki kiertäen o, \*1 o, lisää 1 s neuloen lankalenkki kiertäen o\*, toista \* - \* vielä 4 kertaa, 1 o, keskimmäiset 8 s on lisäysten jälkeen 14 s:aa, joillaa neulotaan joustinta. Neulo mallineuletta (47) 56 (65) s:illa krs:n loppuun asti. Muista, että ensimmäinen ja viimeinen s on rs:oitaa. Neulo seuraavalla krs:illa, joka on np:n krs, (47) 56 (65) s:t oikeat s:t oikein, nurjat nurin, sen jälkeen 1n,1o-joustinta 13 s:illa, neulo seuraava s oikein = oikean etukappaleen viimeinen s (= rs). Käännä ja neulo seuraavasti – nosta ensimmäinen s neulomatta nurin lanka työn edessä. Neulo 1o,1n-joustinta 13 s:illa ja neulo krs loppuun mallineuletta.

Neulo kunnes reunuksen korkeus on 14 cm. Tee samaan aikaan reunukseen 3 napinläpeä. Tee ensimmäinen napinläpi kun reunuksen korkeus on 2 cm. Napinläpi: 1 rs, joustinta 5 s:lla, neulo 2 s yht., lk, neulo loput joustinreunuksen s:t ja jatka neuloen mallineuletta. Neulo joustimen seuraavalla krs:lla oikeat s:t oikein ja nurjat nurin, napinläpi on nyt valmis. Tee seuraava napinläpi samalla tavalla, kun reunuksen korkeus on 7 cm ja viimeinen, kun reunuksen korkeus on 12 cm. Neulo reunuksen viimeiset 2 cm ja aloita sen jälkeen pääntien kavennukset.

Päätä seuraavalla krs:lla, joka on op:n krs, joustinreunuksen 14 s ja neulo krs loppuun mallineuletta. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs:lla (4,3,2,2,1,1,1) 4,3,2,2,1,1,1,1 (4,3,2,2,1,1,1,1,1) s, työssä on nyt jäljellä olkaa varten (33) 41 (49) s. Neulo kunnes työ on annetun valmiin pituuden mittainen. Krs:n ensimmäinen s neulotaan nurin mikäli mallikerta ei täsmää s-luvun kanssa.

Jätä s:t odottamaan ja neulo vasen puoli oikean puolen peilikuvaksi ilman napinläpiä.

Aloita poimimalla oikeanpuolen joustinreunuksen np:lta 14 s vasemman puolen reunusta varten. Neulo np:n krs:n oikeat s:t oikein, nurjat nurin. Muista rs:t kädentien puoleisessa reunassa. Käänny. Neulo op:n krs:lla mallineuletta. Vasemman reunuksen s:oilla neulotaan 1o,1n-joustinta. Viimeinen s neulotaan oikein. Käänny. Nosta ensimmäinen s neulomatta nurin lanka työn edessä. Neulo 1n,1o-joustinta 13 s:lla ja neulo krs loppuun mallineuletta. Neulo oikean puolen peilikuvaksi.

## HIHAT

Luo (69) 72 (75) s pyöröpuikolle nro 3 ja neulo suljettuna joustinta \*1 o, 2 n\*. Toista \* - \* kunnes joustimen korkeus on 3 cm.

Vaihda työhön pyöröpuikko nro 3½, laita s-merkki krs:n alkuun ja neulo suljettuna mallineuletta kuten miehustassa seuraavasti:

1. krs: \*ylivetokavennus, lk, n\*, toista \* - \* koko krs:n ajan. (Oikeiden s:oiden tulee sopia yhteen joustimen oikeiden s:oiden kanssa).

2. krs: \*1 o, 2 n\*, toista \* - \* koko krs:n ajan. (Oikeiden s:oiden tulee sopia yhteen joustimen ja 1. krs:n oikeiden s:oiden kanssa).

3. krs: \*2 o yht., 1 n, lk\*, toista \* - \* koko krs:n ajan. (Oikeiden s:oiden tulee sopia yhteen aiempien krs:ten oikeiden s:oiden kanssa).

4. krs: Neulo kuten 2. krs. (Oikeiden s:oiden tulee sopia yhteen aiempien krs:ten oikeiden s:oiden kanssa).

Neulo 8 krs:ta ja lisää seuraavalla krs:lla, joka on mallikerran 1. krs, krs:n alun s-merkin kohdalla seuraavasti: Neulo viimeiseen s:aan asti, joka on nurja s (muista tehdä lk ennen sitä) ja neulo viimeiseen s:aan 1 n, 1 s kiertäen o, lk, neulo s:oiden välinen lankalenkki kiertäen o. Työhön on lisätty 3 s. Seuraava s on oikea s ja uusi krs alkaa. Neulo 8 krs:ta ja toista 3 s:n lisäys samalla tavalla. XS/S-koko: toista lisäykset yhteensä 2 kertaa, M-koko: toista lisäykset yhteensä 4 kertaa ja L/XL-koko: toista lisäykset yhteensä 5 kertaa. Työssä on nyt (75) 84 (90) s.

Jatka neuloen kunnes hihan pituus on (15) 16 (16) cm tai se on halutun mittainen. Lopeta kahdella samanlaisella krs:lla, ts. krs:illa joilla neulotaan 1o, 2 n ja päätä sen jälkeen s:t.

Neulo toinen hiha samalla tavalla.

## VIIMEISTELY

Yhdistä olkasaumat seuraavasti: Ota s-pitäjillä odottavat s:t puikoille, olat op:t vastakkain. Käytä ylimääräistä puikkoa ja neulo s:t oikein yhteen sekä päätä samalla s:t. Yhdistä toinen olkasauma samalla tavalla.

## KAULUS

Kaulus neulotaan 1x1-joustinta. Aloita vasemman reunuksen keskikohdasta, poimi työn np:lta pyöröpuikolle nro 3 1 s jokaisesta s:sta/krs:lta, (38) 40 (42) s olkasaumaan asti, poimi takakappaleen puolelta (65) 67 (69) s seuraavaan olkasaumaan asti, lisää odottamassa oleviin s:oihin yhteensä 15 s neulomalla joka toisen kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen oikein. Poimi etkappaleen pääntien oikeasta reunasta reunuksen keskikohtaan asti (38) 40 (42) s = (141) 147 (153) s. Ensimmäinen krs on np:n krs.

Ensimmäinen s on rs ja se nostetaan neulomatta nurin lanka työn edessä, neulo sen jälkeen 1 n, \*1 o, 1 n\*, toista \* - \* koko krs:n ajan, viimeinen s neulotaan oikein jokaisella krs:lla. Käänny ja jatka neuloen joustinta.

Ensimmäinen s on rs ja se nostetaan neulomatta nurin lanka työn edessä, jatka neuloen 1 o, 1 n.

Lisää 10. krs:lla seuraavasti: 1 rs, 1 o, 1 n, 1 o, 1 n, 1 o, 1 l-v, neulo joustinta kunnes puikolla on jäljellä 6 s, 1 l-o, 1 o, 1 n, 1 o, 1 n, 2 o.

Toista lisäykset 12., 20. ja 22. krs:lla.

Neulo vielä 9 krs:ta, eli yhteensä 31 krs:ta ja päätä kaulus italialaisittain.

Päättele kaikki langanpäät. Pese pusero vyötteen pesuohjeen mukaisesti ja anna kuivua tasona pyyheliinan päällä.

## CEWEC DESIGNTEAM – 2. PAINOS

Mikäli jaat CEWEC-neuleitasi Instagramissa, olisimme iloisia jos merkkaat julkaisun #cewec #cewecph #yarnbycewec

