

YARN BY
CEWEC
CPH

SINCE 1923

BIBI

MALLI 4920



KOKO
VARTALONYMPÄRYYS, CM
PITUUS, CM

XS	(S-M)	L-XL
84	(100)	116
54	(54)	54-62

LANGANMENEKKI
väri 03

4	(5)	6 kerää
---	-----	---------

LANKA
CEWEC Jeans (100% kierrätyspuuvilla) 50 g = 155 m

PIUKKOSUOSITUS
Pyöröpuikot nro 3 ja 3½ - 80 cm

TIHEYS
24 s x 38 krs sileää oikeaa neuletta = 10 x 10 cm puikoilla nro 3½
Mikäli tiheys ei täsmää, vaihda työhön isommat tai pienemmät puikot.

OHJE

INFO

Bibi on ruutukuvioinen pusero, jossa vuorottelevat sileät oikeat ja sileät nurjat ruudut. Voit halutessasi neuloa sen myös kokonaan sileänä oikeana neuleena. Pusero neulotaan alhaalta ylöspäin. Puserossa on holkkiihat ja moderni, leveä olkalinja.

Ohjeessa on 3 kokoa, joihin 20 s x 30 krs:n neliöt soveltuvat. Kokoa on kuitenkin helppo muuntaa neulomalla isompia tai pienempiä ruutuja ja muuttamalla s-lukua niiden mukaisesti sekä tekemällä kädenteiden ja pääntien kavennukset ohjeen mukaan.

LYHENTEET

s = silmukka, krs = kerros, o = oikein, n = nurin, yht. = yhteen, op = oikea puoli, rs = reunasilmukka

MIEHUSTA

Luo 200 (240) 280 s pyöröpuikolle nro 3 ja neulo suljettuna joustinta *1 o, 1 n*. Toista *-* kunnes joustimen korkeus on 6 cm. Halutessasi voit neuloa lyhyemmän tai pitemmän joustimen.

Vaihda työhön pyöröpuikko nro 3½ ja aloita ruutujen neulominen. Laita merkkilanka krs:n alkuun. Tämä on toinen sivu. Laita toinen merkkilanka toiselle sivulle 100 (120) 140 s:n päähän. Neulo 10 o, ja sen jälkeen *20 n, 20 o*, toista * - * kunnes puikolla on jäljellä 10 s, jotka neulotaan oikein. Jatka tällä jaolla kunnes ruutujen korkeus on 30 krs:ta. Jokainen ruutu on 20 s ja 30 krs:ta ja ne neulotaan vuorotellen sileää oikeaa ja sileää nurjaa neuletta = 20 o, 20 n, krs:n ympäri 30 kertaa, sen jälkeen ruutujen paikkoja vaihdetaan, 30 krs:ta 20 n (oikeiden s:oiden yläpuolelle), 20 o (nurjien s:oiden yläpuolelle). Jatka neuloen mallineuletta, kunnes työssä on korkeussuunnassa 3 ruutua. Neulo XL-kokoa varten vielä yksi ruuturivi (tai neulo miehustasta haluamasi mittainen).

Päätä kädenteitä varten seuraavasti:

Päätä merkkilankojen molemmin puolin 3 s = 6 s kumpaakin kädentietä varten.

Jätä etukappaleen 94 (114) 134 s odottamaan ja neulo ensin takakappale valmiiksi.

TAKAKAPPALE

Jatka neuloen tasona ja päätä vielä kädenteiden reunoissa joka 2. krs:lla 2,2,1,1, s – neulominen jatkuu kokonaisilla plus rs:lla = viimeinen s neulotaan jokaisella krs:lla oikein ja ensimmäinen s nostetaan neulomatta kiertäen oikein (= rs) = 82 (102) 122 s. Jatka neuloen ruutumallia kunnes työ on 2 cm lyhyempi kuin annettu valmis pituus. Jätä pääntietä varten keskimmäiset 42 (46) 50 s odottamaan s-pitäjälle ja neulo molemmat puolet erikseen valmiiksi.

Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs:lla 2,1 s = työssä on jäljellä olkaa varten 17 (25) 33 s. Neulo kunnes työ on annetun valmiin pituuden mittainen. Jätä s:t odottamaan s-pitäjälle.

Neulo toinen puoli peilikuvaksi.

ETUKAPPALE

Päätä kädenteiden reunoissa samoin kuin takakappaleessa. Työssä on nyt 82 (102) 122 s. Neulo kunnes työ on 11 cm lyhyempi kuin annettu valmis pituus. Jätä pääntietä varten keskimmäiset 8 (12) 16 s odottamaan s-pitäjälle ja neulo molemmat puolet erikseen valmiiksi. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs:lla 3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1 s = työssä on jäljellä olkaa varten 17 (25) 33 s. Neulo kunnes työ on annetun valmiin pituuden mittainen. Jätä s:t odottamaan s-pitäjälle. Neulo toinen puoli peilikuvaksi.

VIIMEISTELY

Yhdistä olkasaumat seuraavasti: Ota s-pitäjillä odottavat s:t puikoille, olat op:t vastakkain. Käytä ylimääräistä puikkoa ja neulo s:t oikein yhteen sekä päätä samalla s:t. Yhdistä toinen olka samalla tavalla.

PÄÄNTIENREUNUS

Aloita olkasauman kohdalta ja poimi pyöröpuikolle nro 3 1 s jokaisesta s:sta/krs:lta, mutta jätä väliin n. joka 9. s/krs, sekä neulo etu- ja takakappaleen pääntien odottamassa olevat s:t. S-luvun tulee olla jaollinen 2:lla. Neulo suljettuna 1o,1n-joustinta kunnes pääntienreunuksen korkeus on 2,5 cm, päätä s:t neuloen joustinta.

KÄDENTIENREUNUS

Aloita kädentien keskikohdasta ja poimi pyöröpuikolle nro 3 1 s jokaisesta s:sta/krs:lta, mutta jätä väliin n. joka 9. s/krs. S-luvun tulee olla jaollinen 2:lla. Neulo suljettuna 1o,1n-joustinta kunnes kädentienreunuksen korkeus on 2,5 cm, päätä s:t neuloen joustinta.

Päättele kaikki langanpäät. Pese pusero vyötteen pesuohjeen mukaisesti ja anna kuivua tasona pyyheliinan päällä.

CEWEC DESIGNTTEAM - 2. PAINOS

Mikäli julkaiset kuvia CEWEC-neuleistasi Instagramissa, olisimme iloisia jos merkkaat julkaisun #cewec #cewecph #yarnbycewec

